1、实验名称及目的

共享内存方式吊舱视觉控制键盘仿真实验:通过平台接口上(\uparrow)下(\downarrow)键控制俯仰角(pi tch);左(\leftarrow)右(\rightarrow)键控制偏航角(yaw);右 Ctrl 建 + 左(\leftarrow)右(\rightarrow)控制横滚角(roll);焦距操作 al t+上, alt+下进行吊舱视觉的控制。

2、实验原理

首先向 RflySim3D 发送取图请求,并通过 Config.json 文件加载传感器,其中配置文件中的参数含义如下:

- "SeqID"代表第几个传感器。此处表示第1个传感器(免费版只支持2个图)。
- "TypeID"代表传感器类型 ID, 1:RGB 图 (免费版只支持 RGB 图), 2:深度图, 3:灰度图。
- "TargetCopter"传感器装载的目标飞机的 ID, 可改变。
- "TargetMountType"代表坐标类型, 0: 固定飞机上(相对几何中心), 1: 固定飞机上(相对底部中心), 2: 固定地面上(监控)也可变。
- "DataWidth"为数据或图像宽度此处为 640, "DataHeight"为数据或图像高度此处为 480。
- "DataCheckFreq"检查数据更新频率此处为 30HZ。
- "SendProtocol[8]"为传输方式与地址, SendProtocol[0]取值 0: 共享内存(免费版只支持共享内存), 1: UDP 直传 png 压缩, 2: UDP 直传图片不压缩, 3: UDP 直传 jpg 压缩; SendProtocol[1-4]: IP 地址; SendProtocol[5]端口号。
 - "CameraFOV"为相机视场角(仅限视觉类传感器),单位度也可改变。
 - "SensorPosXYZ[3]"为传感器安装位置,单位米也可改变。
 - "SensorAngEular[3]"为传感器安装角度,单位度。也可改变。

然后通过共享内存的方式进行传输图像数据。并且通过调用 python 中的 keyboard 库进行键盘控制吊舱视觉。键盘控制的程序流程可见 CameraCtrlApi 文件。

3、实验效果

本实验通过平台接口进行吊舱视觉的俯仰角(pitch)、俯仰角(pitch)、俯仰角(pitch)、焦距控制。

4、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
AircraftMathworksSITLRun.bat	启动仿真配置文件	
VisionCtrlDemo.py	Python 实验最终程序	
CameraCtrlApi.py	Python 实验程序	
Config.json	视觉传感器配置文件	

5、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
11, 4	长日安 本	名称	数量(个)
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台高级版及以上		
3	Visual Studio Code		
4	Python 环境需要装有 pykeyboard		

① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

6、实验步骤

Step 1:

以管理员方式运行 AircraftMathworksSITLRun.bat 开启一个飞机的软件在环仿真。将会启动 1个 QGC 地面站, 1个 CopterSim 软件且其软件下侧日志栏必须打印出 GPS 3D fixed & EK F initialization finished 字样代表初始化完成,并且 RflySim3D 软件内有 1 架固定翼无人机。



Step 2:

运行 PX4PSPRfySimAPIs\RflySimSDK 目录下的 ReLabPath.py 文件。

Step 3:

用 VScode 打开到本实验路径文件夹, 运行 VisionCtrlDemo.py 文件, 可以看到一个吊舱 窗口界面,即可通过上述键来控制吊舱。



Step 4:

在下图 "AircraftMathworksSITLRun.bat" 脚本开启的命令提示符 CMD 窗口中,按下回车键(任意键) 就能快速关闭 CopterSim、QGC、RflySim3D 等所有程序。



Step 5:

在下图 VScode 中,点击"终止终端",可以彻底退出脚本运行。



7、参考文献

[1]. 无

8、常见问题

Q1: 无

A1: 无