HIL or SIL, UDP or Serial,	硬件或软件在环(HIL/SIL), UDP或串口通信(UDP/Serial), 串口	
COM Name ,Baud Num	号(仅HIL填写),波特率(仅HIL填写)	SIL
WindowsPCIPList	Windows电脑的IP地址	192.168.3.80
VehicleNumOnPC	各台Windows电脑上的飞机数量	2
NXXIPList	各嵌入式电脑NXX的IP列表,数量应该与飞机数量相同	192.168.3.81
CameraNumList	每台飞机上相机数量	2
VehicleXPosList(m)	飞机的X坐标列表,单位m	0
VehicleYPosList(m)	飞机的Y坐标列表,单位m	0
VehicleYawList(degree)	飞机的偏航角度列表,单位弧度	0
UE4_MAP	地图名字或序号	GrassLands
PX4SitlFrame	软件在环时,设置PX4内部机架Airframe类型	iris
DLLModel	DLL模型的名字或序号,默认多旋翼选0,固定翼等需要选	0
	是否开启同步启动	
	0: 不开启同步启动	
	1: 开启同步启动,最后一个飞机命令执行后触发前面飞机	
	2: 最后一个飞机脚本运行后,依次触发前面飞机;本选项第	
isEnableSyncStart	2列可设置延迟触发的时间(s)	0
isEnableIMUSend	是否开启IMU数据发送	0

192.168.3.82